

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

Objetivo

Explicar o funcionamento conceitual do processo de Atender Movimento Pendente Automático, para movimentos de origem do Módulo do Distribuição.

Tópicos Abordados

Novo Parâmetro

Conceito do Processo

Índice

OBJETIVO.....	1
TÓPICOS ABORDADOS.....	1
ÍNDICE.....	1
MATERIAIS.....	3
IMPLEMENTAÇÕES	3
Conceito	3
Parâmetros do Materiais	4

Materiais

Implementações


Conceito

O processo de Atendimento Automático para Movimento Pendente, ocorre para atender as saídas feitas pelo módulo de distribuição. Pois existem casos que mesmo não havendo estoque, é feito à venda esperando que na próxima entrada a quantidade atenda o saldo pendente.

Para ocorrer o processo, essa entrada deve ser feita no mesmo almoxarifado/ localização que ocorreu o movimento pendente.

Parâmetros do Materiais

Dentro dos Parâmetros do Materiais existe uma Pasta chamada Controle de Estoque, onde temos a opção de "Atende Mov. Pendente Automático" e também temos o novo Parâmetro "Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição".



[MEGA MATRIZ - Mar/2008]

Solicitação **Cotação** **Aprovação** **Pedido Compra** **Inspeção de Qualidade** **Controle de Estoque** **Inve** ◀ ▶

Lead Time Compras: em dias
 Lead Time Recebimento: em dias
 Lead Time Inspeção: em dias
 Tipo de Cálculo Demanda:
 Tipo Aquisição Compras:
 Custo Processo Aquisição:
 Custo ABC:
 Característica Curva ABC:
 Estoque Negativo:
 Utiliza Rastreabilidade:
 Visualiza Saldo Negativo:
 Atende Mov. Pend. Automático: Atende Mov. Pendente por Lote:
Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição:
 Composição Padrão:
 Padrão de decimais para Lista:
 Ordenação Kardex:
 Critério de Saldo: [Moeda Corrente](#)
 Tipo Custo para Cont. Sintética:
 Utiliza Regra Lotes:
 Impressão do Movimento de Estoque
 Dispositivo de Saída:
 Nome Formato:

Curvas

Curva	Dias Repos.	Repr.Início	Repr.Final
▶			

Contabilização Totalizada
 e por: Produto Grupo
 Valida Variação do Custo
 Aceita custo negativo
 Limite para aumento do custo: %
 Limite para redução do custo: %

ATENÇÃO !!! O Formato deve conter MVT_ST_NUMDOC

MEGA

Atende Mov. Pendente Automático

Ativa o processo de Atender Mov. Pendente automático significa que a qualquer entrada feita no almoxarifado/ localização que existe algum Mov. Pendente, será atendido se possível, ou seja, se houver saldo suficiente.

Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Ao fazer o movimento de saída, do mov. Pendente, os dados de localização como Almoxarifado/ local, seriam o mesmo do movimento original. Ou seja, Se o Mov. Original que gerou o pendente, saiu do Almox: X e Loc Y, ao atender o mov. Pendente, seria feito a saída desse mesmo Almox X e Loc Y. Porém, como esse novo parâmetro, tem a opção, que, no momento de atender o mov. Pendente de forma automática, o Mega se baseia nas regras do Tipo de Documento (Cadastro do Módulo de Distribuição) para Prioridade de qual almoxarifado/ Localização deve ser feito à saída.