



Mega Serviços

Parametrização do Módulo



Parâmetros do Módulo de Serviços.....	3
Tela principal dos parâmetros	4
Edição de Parâmetros	5



Parâmetros do Módulo de Serviços

Os parâmetros são utilizados para determinar o comportamento dos processos do sistema e são configurados durante a implantação ou em função de mudanças nos processos internos da empresa.

Tem como principais objetivos:

- Configurar comportamento da interface com o usuário
- Configurar padrões para processos suportados pelo módulo
- Configurar integrações com outros módulos do Mega ERP
- Configurar integração com aplicativos complementares da solução
- Configurar integração com software de terceiros
- Configurar customizações

Atenção !!! O acesso às configurações deve ser restrito aos administradores do sistema, pois alterações nessas configurações podem causar resultados errados nas operações do sistema.

Algumas recomendações importantes para sua utilização:

- Devem ser configurados antes da utilização de qualquer funcionalidade do sistema, pois a maioria dos processos depende de sua configuração prévia.
- Alguns parâmetros dependem da implantação de outros módulos do Mega, logo esses pré-requisitos são necessários.
- Alguns parâmetros são opcionais e dependem dos processos a serem implantados e/ou de outros produtos que podem ou não terem sido contratados.

Atenção !!! A ausência de configuração pode causar erros nos processos que podem ser confundidos com 'bugs', logo quando ocorrer algum erro inesperado é recomendado verificar os parâmetros (vide consulta parâmetros do processo).



Tela principal dos parâmetros

Parâmetro	Descrição
1	Permite o acesso as funcionalidades do Parâmetro
2	Parâmetros relativos ao sistema de Frota
3	Parâmetros referentes ao Abastecimento
3	Recursos Humanos
4	Configura o campo que terá prioridade na busca do campo func
5	Parâmetros de Solicitações de Itens do Estoque
6	Parâmetros para Integração com o CTF
7	Parâmetros referentes as movimentações dos pneus
8	Parâmetros de Integração com o ADO - Módulo de Administraçã
9	Parametrização da Planilha de Produção.
10	Parametrização da Saída de Veículo
11	Parâmetros do relatório de Custo de Manutenção dos Equipame
12	Parâmetros de integração com o MGWEB
13	Parametrização da Entrada de Veículo
14	Lotação de Equipamento de Terceiro
15	Parâmetros de configuração da Baixa de Estoque
16	Parâmetros de Integração com o CTO - Módulo de Contratos
17	Parâmetros de Integração BackOffice - Apropriar Movimentos
18	Parâmetros do Processo de Valorização de Estoque
19	Parâmetros de Configuração do Cockpit
37	Parâmetros de Setup - Fechamento do Ponto Agrícola
38	Tipo do preço dos materiais
39	INTEGRAÇÃO - SENIOR x MEGA
40	Parâmetros do Relatório de Análise de Consumo por Divisão

Para acessar as configurações pode ser utilizada a busca com o termo “Parâmetros” ou através do menu.

Os parâmetros estão agrupados por processo ou função específica e devem ser configurados para cada organização controlada pelo sistema.

Durante a utilização do sistema, caso a organização não esteja parametrizada integralmente ou parcialmente o sistema irá buscar a configuração do parâmetro em outra organização da consolidadora.

Para facilitar a configuração há a função ‘Copiar Parâmetros’ no menu outros da tela principal. Nessa funcionalidade o sistema irá copiar o conteúdo dos parâmetros de uma organização de origem para a organização de destino para posterior adequação.

É importante ao utilizar essa funcionalidade certificar-se dos padrões adotados pelas organizações de origem e destino.

Copiar Parâ

Org. Origem ...

Org. Destino



No menu outros também é possível emitir o relatório que contém uma listagem de todos os parâmetros do sistema com os valores configurados para cada organização.

Edição de Parâmetros

Parâmetros Gerais [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Ago/2020] Outros ▾

Parâ

Descrição

Texto
Parâmetros relativos ao sistema de Frota

Sistema

Módulo
 ...

Grupo
 ...

Item Parâ	Descrição
ALT_STATUS_EQUIP	Alterar Status do Equipameto - Cadastro do E
BLOQUEIA_COMPO_SERIE	Bloqueia o cadastro do Componente sem a ir
BLOQUEIA_OS_CRITICA	Bloqueia Fechamento da OS quando houver c
CAD_LEITURA_HOD	Realiza cadastro de Leitura de Hodômetro na
CCF_IDE_ST_CODIGO	Centro de custos
CCF_IN_REDUZIDO	Centro de custos
CCF_PAD_IN_CODIGO	Centro de custos
CCF_TAB_IN_CODIGO	Centro de custos
COL_FILTRARFILIAL	Informa se será utilizado o filtro por filial ac
CRITICA_FECH_ITEMOS	Apresentar alerta no fechamento da OS quan
CRITICA_OSABERTA	Informa
CRITICA_OSTAREFA	Critica tarefa como campo obrigatório no ca
EQUIP_FILTROORG	Informa se será utilizado o filtro por Organiz

+ Inserir
✎ Editar
🗑 Apagar
🔍 Valor
< >

⏪ ⏩ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Essa tela permite incluir um novo parâmetro, editar as configurações de um parâmetro existente, excluir e consultar o valor de um parâmetro para a filial logada.



The screenshot shows a software window titled 'FormPrtParamItemEd [MQG AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS - Ago/2020] [MQG ...]'. The window contains the following fields and controls:

- Item Parâ**: A dropdown menu with 'TIPO_COMPOSICAO' selected.
- Descrição**: A text box containing 'Define a forma de montar a composição do Item da OS'.
- Texto**: A text box containing 'Define a forma de montar a composição do Item da OS. (P: Planejamento; A: Apontamento) .'. Below it, the text 'CL, P;A' is displayed.
- Tipo Valor**: A dropdown menu with 'String' selected.
- Mascara**: An empty text box.
- Regra**: A text box containing 'CL, P;A'.
- Alterar**: A dropdown menu with 'Não' selected.
- Tipo Domínio**: A dropdown menu with 'Monovalorado' selected.

Below these fields, there is a tab labeled 'Monovalorado' and a table with the following data:

Data	Valor	Referência
01/01/2000	A	

To the right of the table are three buttons: '+ Novo Item', 'Editar Item', and 'Excluir Item'. At the bottom of the window, there are navigation arrows and three buttons: 'Salvar e criar outro', 'Confirmar', and 'Cancelar'.

Essa é a tela que é utilizada para informar o valor vigente de um parâmetro a partir de uma data informada. Durante a utilização, quando necessário, o sistema irá buscar o valor do parâmetro válido para a data atual.

Item Parâmetro – O nome do parâmetro.

Descrição – Uma breve descrição do parâmetro

Texto – Descreve detalhadamente o objetivo do parâmetro e os valores possíveis que devem ser atribuídos a esse parâmetro.

Tipo do Valor – Define o conjunto de valores válidos para o conteúdo (Caracteres, Números, Datas, etc.)

Regra – Define a regra de validação do conteúdo atribuído

- CL – Conjunto de caracteres válidos separados por ‘;’



- TR – Tabela do banco de dados do Mega ERP que é utilizada como uma lista de valores a ser selecionado pelo usuário. Informada no formato (TR, nome da tabela do BD).
- VI – Valida a integridade do conteúdo pela chave da tabela do banco mencionada. Informada no formato (VI, nome da tabela do BD).

Alterar – Define se as especificações do parâmetro podem ser alteradas por um usuário privilegiado.

Domínio – Indica se o valor é definido por um único elemento ou se é uma lista de valores válidos para uma determinada vigência.

Exemplo de Lista : Lista de códigos de ação válidos para apropriação.

Exemplo monovalorado : Tipo de data base para orçamento

The screenshot shows a software window titled "FormPrtParamValorMonoEd [MQG AMBIENTAL E E...". The window contains three input fields: "Vigência" with the value "02/01/2000" and a calendar icon; "Valor" with the value "1"; and "Referência" which is empty. At the bottom, there are navigation arrows, a checkbox for "Salvar e criar outro", and buttons for "Confirmar" and "Cancelar".

Essa é a tela de edição de conteúdo na qual se atribui um ou um dos valores do parâmetro.

Vigência – Data a partir da qual o valor atribuído é válido.

Valor – Conteúdo do parâmetro a ser utilizado pelo sistema a partir da data de vigência.

Referência – Valor alternativo a ser utilizado pelo sistema, normalmente utilizado para rotinas que utilizam conversão de um valor alternativo para outro (de-para).




Importante !!! Nas telas de processo que utilizam parâmetros o usuário poderá consultar os valores de parâmetros que influenciam no comportamento do processo associado.

No menu outros há uma funcionalidade parâmetros que lista os parâmetros do processo e permite a sua alteração por usuários privilegiados.

FormPrtVisualizarParametros [MQG CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - Ago/2020]

Visualização de Parâmetros

Descrição Item Parâ	Valor
Usa o arredondamento de quantidade em função da unidade do produto	N
Tipo do Custo do material para Orçamento	
Data de referência para busca do custo de recursos	2
Markups por definição tributária do insumo	AR
Markups por definição tributária do insumo	CO
Markups por definição tributária do insumo	EM
Markups por definição tributária do insumo	FR
Padrão da Tabela de Preço	1
Padrão do Tipo de Documento de Orçamento/Pedido	1
Indica se busca preço promocional	N
Tipo da Consulta da Tabela de Preço	S

 Define os markups por definição tributária dos insumos, quando utilizados especificamente no orçamento.

« < > »
Primeiro Anterior Próximo Último