

Documentação – Parâmetro para procura de saldo em estoque

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

<b>OBJETIVO</b> .....	2
<b>TÓPICOS ABORDADOS</b> .....	2
<b>DISTRIBUIÇÃO</b> .....	3
IMPLEMENTAÇÕES .....	3
<i>Conceito</i> .....	3
<i>Cadastro de Tipo de Documento</i> .....	4
<i>Onde será utilizado o parâmetro</i> .....	5
Pedido de Venda.....	5
Movimento de Estoque.....	6
Movimento Pendente.....	6
<b>MATERIAIS</b> .....	7
IMPLEMENTAÇÕES .....	7
<i>Conceito</i> .....	7
<i>Parâmetros do Materiais</i> .....	8

## Objetivo

Explicar como o sistema trabalhará com o novo parâmetro para busca de saldo em estoque.

Explicar o funcionamento conceitual do processo de Atender Movimento Pendente Automático, para movimentos de origem do Módulo do Distribuição.

## Tópicos Abordados

Funcionamento do parâmetro “Somente Prioridade 1” para busca de saldo em estoque. (Distribuição)

Novo Parâmetro (Adm. Materiais)

Conceito do Processo (Adm. Materiais)

## Distribuição

### *Implementações*

#### Conceito


Foi criado no cadastro de Tipo de Documento o parâmetro "Somente Prioridade 1". Se o parâmetro for marcado, caso não encontre saldo nos almoxarifados/locais definidos no tipo de documento, o sistema fará a busca apenas no almoxarifado/localização com prioridade 1 informado no cadastro do item.

Este parâmetro, busca somente os Almox./Localiz. cadastrados no item, mesmo que o parâmetro do item "Todos Almox./Localiz." esteja marcado, não será utilizado neste caso para busca de saldo em estoque.

## Cadastro de Tipo de Documento

O novo parâmetro “Somente Prioridade 1” foi criado no cadastro de tipo de documento, aba Estoque >> Configuração de Filtros de Estoque” .

Este parâmetro somente estará habilitado se o parâmetro “Todos Almox./Localiz. d o item” também estiver habilitado.




## Onde será utilizado o parâmetro

### Pedido de Venda/Nota Fiscal

No cadastro de pedido de venda, ao selecionar lote para o item, o sistema restringirá os lotes disponíveis pelo parâmetro "Somente Prioridade 1" (se estiver marcado).

*Se no tipo de documento houver algum almoxarifado/localização padrão cadastrado que possua saldo, também aparecerá em lotes disponíveis. O novo parâmetro filtrará somente o almoxarifado/localização do item, não o do tipo de documento. Logo, a prioridade do almoxarifado/localização do tipo de documento é maior que a informada no item.*



The screenshot shows a software window titled "Lotes / Referências" with a sub-tab "Lotes Disponíveis". The window contains a form with the following elements:

- Fields:** "Cód.Almox.", "Cód.Loc.", and "Nr.Lote" (all dropdown menus).
- Summary:** "Qtde. a Vincular:" with value 1 and "Qtde. Vinculada:" with value 0.
- Table:** A table with columns: "Validade do Lote", "Qtde do Lote", "Qtde Solicitada", "Nome Localização", "Cód.Natureza Estoque", and "Data Entrada".
- Table Content:**

Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Nome Localização	Cód.Natureza Estoque	Data Entrada
01/01/2000	5,000	0		DP	01/01/2000
- Navigation:** "OK" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

### **Movimento de Estoque**

O parâmetro “Somente Prioridade 1” será utilizado em toda movimentação de estoque feita pelo Módulo Distribuição.

Caso no tipo de documento esteja cadastrado um almoxarifado/localização com saldo, o parâmetro “Somente Prioridade 1” esteja marcado e o item contenha vários Almox./Localiz. cadastrados, porém o que está com prioridade 1 não contenha saldo, será gerado movimento no Almox./Localiz. que está no tipo de documento, independente do parâmetro “Todos Almox/Localiz.” no cadastro do item estar marcado .

Se o almoxarifado/localização do tipo de documento e do item (prioridade 1) não possuírem saldo, o sistema gerará o movimento pendente para o item.

### **Movimento Pendente**

Ao emitir nota fiscal de saída, se o parâmetro “Somente Prioridade 1” estiver marcado, o sistema filtrará os lotes disponíveis do item na geração do movimento pendente e gerará o movimento pendente com o almoxarifado/localização que seja prioridade 1 do item.

## Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

### **Materiais**

### *Implementações*


#### **Conceito**

O processo de Atendimento Automático para Movimento Pendente, ocorre para atender as saídas feitas pelo módulo de distribuição. Pois existem casos que mesmo não havendo estoque, é feito à venda esperando que na próxima entrada a quantidade atenda o saldo pendente.

Para ocorrer o processo, essa entrada deve ser feita no mesmo almoxarifado/ localização que ocorreu o movimento pendente. Quando o novo parâmetro estiver marcado “Mov. Pendente Regra de Almo. / Loc do Distribuição” o sistema também verificará se existe movimentos pendentes para o item em questão, movimentos pendentes de origem D (Distribuição).

## Parâmetros do Materiais

Dentro dos Parâmetros do Materiais existe uma Pasta chamada Controle de Estoque, onde temos a opção de "Atende Mov. Pendente Automático" e também temos o novo Parâmetro "Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição".



[MEGA MATRIZ - Mar/2008]

Solicitação Cotação Aprovação Pedido Compra Inspeção de Qualidade **Controle de Estoque** Inve

Lead Time Compras: 0 em dias  
 Lead Time Recebimento: 0 em dias  
 Lead Time Inspeção: 0 em dias  
 Tipo de Cálculo Demanda: Consumo Médio  
 Tipo Aquisição Compras: Percentual sobre Custo Produto  
 Custo Processo Aquisição: 0,00  
 Custo ABC: CMD  
 Característica Curva ABC: Saldo Financeiro  
 Estoque Negativo: Não Aceitar  
 Utiliza Rastreabilidade   
 Visualiza Saldo Negativo   
 Atende Mov Pend. Automático  Atende Mov. Pendente por Lote   
Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição   
 Composição Padrão: 1  
 Padrão de decimais para Lista: 6  
 Ordenação Kardex: Data do Movimento  
 Critério de Saldo: 0 Moeda Corrente  
 Tipo Custo para Cont. Sintética: CMD  
 Utiliza Regra Lotes

Curvas

Curva	Dias Repos.	Repr.Início	Repr.Final

Inserir Apagar

Contabilização Totalizada  
 e por:  
 por Dia  Produto  Grupo

Valida Variação do Custo  
 Aceita custo negativo  
 Limite para aumento do custo: 0,00 %  
 Limite para redução do custo: 0,00 %

Impressão do Movimento de Estoque  
 Dispositivo de Saída: Impressora  
 Nome Formato:

**ATENÇÃO !!!** O Formato deve conter MVT\_ST\_NUMDOC

OK Cancela

MEGA

### Atende Mov. Pendente Automático

Ativa o processo de Atender Mov. Pendente automático significa que a qualquer entrada feita no almoxarifado/ localização que existe algum Mov. Pendente, será atendido se possível, ou seja, se houver saldo suficiente.

### Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Ao fazer o movimento de saída, do mov. Pendente, os dados de localização como Almoxarifado/ local, seriam o mesmo do movimento original. Ou seja, Se o Mov. Original que gerou o pendente, saiu do Almox: X e Loc Y, ao atender o mov. Pendente, seria feito a saída desse mesmo Almox X e Loc Y. Porém, como esse novo parâmetro, tem a opção, que, no momento de atender o mov. Pendente de forma automática, o Mega se baseia nas regras do Tipo de Documento (Cadastro do Módulo de Distribuição) para Prioridade de qual almoxarifado/ Localização deve ser feito à saída.