

Documentação – Parâmetro para procura de saldo em estoque

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

OBJETIVO	2
TÓPICOS ABORDADOS	2
DISTRIBUIÇÃO	3
IMPLEMENTAÇÕES	3
<i>Conceito</i>	3
<i>Cadastro de Tipo de Documento</i>	4
<i>Onde será utilizado o parâmetro</i>	5
Pedido de Venda.....	5
Movimento de Estoque.....	6
Movimento Pendente.....	6
MATERIAIS	7
IMPLEMENTAÇÕES	7
<i>Conceito</i>	7
<i>Parâmetros do Materiais</i>	8

Objetivo

Explicar como o sistema trabalhará com o novo parâmetro para busca de saldo em estoque.

Explicar o funcionamento conceitual do processo de Atender Movimento Pendente Automático, para movimentos de origem do Módulo do Distribuição.

Tópicos Abordados

Funcionamento do parâmetro “Somente Prioridade 1” para busca de saldo em estoque. (Distribuição)

Novo Parâmetro (Adm. Materiais)

Conceito do Processo (Adm. Materiais)

Distribuição

Implementações

Conceito


Foi criado no cadastro de Tipo de Documento o parâmetro "Somente Prioridade 1". Se o parâmetro Somente Prioridade 1 for marcado, fará com que o sistema busque apenas o almoxarifado/localização com prioridade 1 informado no cadastro do item.

O parâmetro "Somente Prioridade 1", busca somente os Almox./Localiz. cadastrados no item, mesmo que o parâmetro do item "Todos Almox./Localiz." esteja marcado, não será utilizado neste caso para busca de saldo em estoque.

Cadastro de Tipo de Documento

O novo parâmetro “Somente Prioridade 1” foi criado no cadastro de tipo de documento, aba Estoque >> Configuração de Filtros de Estoque” .

Este parâmetro somente estará habilitado se o parâmetro “Todos Almox./Localiz. do item” também estiver habilitado.



- Tipo de Documento MATRIZ - Fev/2008]

Código: Tipo Documento: **Pedido**

Descrição:

Código de Ação:

Geral **Pedido de Venda** **Regra de Validação** **Formatos** **Observação** **Usuários** **Estoque**

Configuração de Estoque | Configuração de Filtros de Estoque | Configuração de Reservas

Característica Estoque Fixa

Fixa Referência no Faturamento.

Todos Almox./Localiz. do item Somente Prioridade 1

Origem Padrão: Almoxarifado / Localização Natureza:

Destino Padrão: Almoxarifado / Localização Natureza:

Prioridade	Almox.Ori.	Loc.Ori.	Descrição Localização Origem	Nat.Est.Ori.	Descrição Natureza Origem	Almox.Dest.	Loc.Dest.
▶							


MEGA Descrição do Tipo de Documento.

Onde será utilizado o parâmetro

Pedido de Venda

No cadastro de pedido de venda, ao selecionar lote para o item, o sistema restringirá os lotes disponíveis pelo parâmetro "Somente Prioridade 1" (se estiver marcado).

Se no tipo de documento houver algum almoxarifado/localização padrão cadastrado que possua saldo, também aparecerá em lotes disponíveis. O novo parâmetro filtrará somente o almoxarifado/localização do item, não o do tipo de documento. Logo, a prioridade do almoxarifado/localização do tipo de documento é maior que a informada no item.



The screenshot shows a software window titled "Lotes / Referências" with a sub-tab "Lotes Disponíveis". The window displays a table of available lots with the following columns: Validade do Lote, Qtde do Lote, Qtde Solicitada, Nome Localização, Cód.Natureza Estoque, and Data Entrada. The table contains one data row: 01/01/2000, 5,000, 0, DP, 01/01/2000. Above the table, there are input fields for "Cód.Almox.", "Cód.Loc.", and "Nr.Lote". To the right, there are two numeric input fields: "Qtde.a Vincular:" with a value of 1, and "Qtde.Vinculada:" with a value of 0. At the bottom right, there are "OK" and "Cancelar" buttons.

Validade do Lote	Qtde do Lote	Qtde Solicitada	Nome Localização	Cód.Natureza Estoque	Data Entrada
01/01/2000	5,000	0		DP	01/01/2000

Movimento de Estoque

O parâmetro “Somente Prioridade 1” será utilizado em toda movimentação de estoque feita pelo Módulo Distribuição.

Caso no tipo de documento esteja cadastrado um almoxarifado/localização com saldo, o parâmetro “Somente Prioridade 1” esteja marcado e o item contenha vários Almo./Localiz. cadastrados, porém o que está com prioridade 1 não contenha saldo, será gerado movimento no Almo./Localiz. que está no tipo de documento, independente do parâmetro “Todos Almo./Localiz.” no cadastro do item estar marcado .

Se o almoxarifado/localização do tipo de documento e do item (prioridade 1) não possuírem saldo, o sistema gerará o movimento pendente para o item.

Movimento Pendente

Ao emitir nota fiscal de saída, se o parâmetro “Somente Prioridade 1” estiver marcado, o sistema filtrará os lotes disponíveis do item na geração do movimento pendente e gerará o movimento pendente com o almoxarifado/localização que seja prioridade 1 do item.

Documentação – Atendimento de Mov. Pendente Automático (Origem Distribuição)

Materiais

Implementações


Conceito

O processo de Atendimento Automático para Movimento Pendente, ocorre para atender as saídas feitas pelo módulo de distribuição. Pois existem casos que mesmo não havendo estoque, é feito à venda esperando que na próxima entrada a quantidade atenda o saldo pendente.

Para ocorrer o processo, essa entrada deve ser feita no mesmo almoxarifado/ localização que ocorreu o movimento pendente.

Parâmetros do Materiais

Dentro dos Parâmetros do Materiais existe uma Pasta chamada Controle de Estoque, onde temos a opção de "Atende Mov. Pendente Automático" e também temos o novo Parâmetro "Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição".



[MEGA MATRIZ - Mar/2008]

Solicitação Cotação Aprovação Pedido Compra Inspeção de Qualidade **Controle de Estoque** Inve

Lead Time Compras: 0 em dias
 Lead Time Recebimento: 0 em dias
 Lead Time Inspeção: 0 em dias

Tipo de Cálculo Demanda: Consumo Médio
 Tipo Aquisição Compras: Percentual sobre Custo Produto
 Custo Processo Aquisição: 0,00
 Custo ABC: CMD
 Característica Curva ABC: Saldo Financeiro
 Estoque Negativo: Não Aceitar

Utiliza Rastreabilidade
 Visualiza Saldo Negativo
 Atende Mov. Pend. Automático Atende Mov. Pendente por Lote
Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Composição Padrão: 1
 Padrão de decimais para Lista: 6
 Ordenação Kardex: Data do Movimento
 Critério de Saldo: 0 Moeda Corrente
 Tipo Custo para Cont. Sintética: CMD
 Utiliza Regra Lotes

Impressão do Movimento de Estoque
 Dispositivo de Saída: Impressora
 Nome Formato:

ATENÇÃO !!! O Formato deve conter MVT_ST_NUMDOC

Curvas

Curva	Dias Repos.	Repr.Início	Repr.Final

Inserir Apagar

Contabilização Totalizada
 e por:
 por Dia Produto Grupo

Valida Variação do Custo
 Aceita custo negativo
 Limite para aumento do custo: 0,00 %
 Limite para redução do custo: 0,00 %

OK Cancela

MEGA

Atende Mov. Pendente Automático

Ativa o processo de Atender Mov. Pendente automático significa que a qualquer entrada feita no almoxarifado/ localização que existe algum Mov. Pendente, será atendido se possível, ou seja, se houver saldo suficiente.

Mov. Pendente Regra de Almox./ Loc do Distribuição

Ao fazer o movimento de saída, do mov. Pendente, os dados de localização como Almoxarifado/ local, seriam o mesmo do movimento original. Ou seja, Se o Mov. Original que gerou o pendente, saiu do Almox: X e Loc Y, ao atender o mov. Pendente, seria feito a saída desse mesmo Almox X e Loc Y. Porém, como esse novo parâmetro, tem a opção, que, no momento de atender o mov. Pendente de forma automática, o Mega se baseia nas regras do Tipo de Documento (Cadastro do Módulo de Distribuição) para Prioridade de qual almoxarifado/ Localização deve ser feito à saída.