

Documentação – Distribuição entre Almoxarifados

Objetivo

Explicar o funcionamento conceitual do processo de Distribuição entre Almoxarifados, que envolve a transferência de itens entre almoxarifados e localizações distintas.

Tópicos Abordados

Funcionamento da Tela Distribuição entre Almoxarifados

Índice

OBJETIVO.....	1
TÓPICOS ABORDADOS.....	1
ÍNDICE.....	1
MATERIAIS.....	3
IMPLEMENTAÇÕES	3
Conceito	3
Configurando Estoque Mínimo.....	4
Localizações do Item na Organização/Filial.....	4
Distribuição entre Almoxarifados	5
Filtro.....	6
Itens	6

Materiais


Implementações

Conceito

O processo de Distribuição entre Almojarifados tem como objetivo realizar uma transferência interna de estoque.

Configurando Estoque Mínimo

Dentro do cadastro de produtos, pasta Itens de Estoque, ao editarmos um item existe uma Pasta chamada Estoque. É nessa pasta que ficarão os cadastro de almoxarifados e localizados, e para cada um sua quantidade mínima.



01 ITEM MEGA SISTEMAS - Produtos de Estoque [MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Abr/2009]

Grupo Base: [...]

Estoque | Características | Código de Barras

Busca Estoque: PEPS | Controla Estoque: | Estatística:

Nr. Meses Demanda: 0

Nr. Meses ABC: [...]

Procedência: Comprado

Unidade Estoque: Quilos

Gera Solicitação: Não Gera

Qtde. Comprar: Não Calcula

Qt. Mínima Compra: 0,00 | Margem Lucro: 0,00

Índice Vlr. Objetivo: [...]

Data Vlr. Objetivo: 22/09/2003 | Vlr. Objetivo: 0,00

Unidades p/Movimentação do Item

KG | [...]

Unidade Padrão de Compra

Unidade	Conversor	Dec/Qtde.	Dec/Valor
KG		3	

Organizações/Filiais Ativas

Código	Nome Fantasia
3	MEGA SISTEMAS - MATRIZ

Estoque Mínimo: 0,00 | Rotatividade: [...]

Estoque Máximo: 0,00 | Niv. Segurança: 0,00 Dias

Lote Compra (LEC): 0,00 | Média Entrega: [...]

Ponto Renovação: 0,00 | Curva ABC: [...]

Margem Lucro Filial: 0,00

Localizações do Item na Organização/Filial

12 | 2 | 32,00 | 0,00 | Todos Almo./Localiz.

Almoxarifado	Localização	Qt. Mínima	Qt. Máxima	Prioridade	Noi
12	2	32	0	1	Car
10	1	20	0	2	Alm

Botões: Inserir, Apagar, Editar

Prioridade: [...]

Campos Específicos | Gravar | OK | Cancela

MEGA | Codigo do Grupo

Localizações do Item na Organização/Filial

Deverá informar o almoxarifado, localização e Qt. Mínima, para o produto editado.


Deverá ser cadastrado tanto o almoxarifado e localização de destino e origem.

A opção "Todos Almo./Localiz" não terá efeito na tela de Distribuição entre Almoxarifados.

Distribuição entre Almoxarifados

A Tela de Distribuição entre Almoxarifados mostra os dados básicos para realizar o filtro e transferência do um item entre almoxarifados. A tela se encontra em Módulo Materiais, Menu Controle de Estoque, Distribuição entre almoxarifado.

Primeiramente deverá informar o código de ação, os tipos de transferências (origem e destino), o número do documento, aplicação e por fim almoxarifado e localização de destino.



Na parte de baixo da tela, na pasta Filtro, é onde definirá os parâmetros para localizar os itens de destino para realizar a transferência.

Materiais/Implementações

Filtro

Na pasta filtro, é a tela onde se pode fazer uma procura mais refinada por itens, onde podemos realizá-la utilizando os seguintes campos:

Grupo: serão localizados os itens que pertençam ao grupo selecionado;

Fornecedor: serão localizados os itens que pertençam ao fornecedor informado, essa informação poderá ser consultada na tela: Cadastros -> Fornecedores -> Itens;

Somente os itens que atingiram o estoque MÍNIMO: serão localizados os itens cujo valor de estoque mínimo seja maior ou igual ao estoque existem para um determinado almoxarifado e localização;

Somente os itens que o estoque MÍNIMO da localização for maior que ZERO: serão localizados os itens cujo estoque mínimo seja maior que 0 (zero);


Somente os itens que possuem saldo em outras Localizações: serão localizados os itens cujo saldo geral de todos os demais almoxarifados e localizações seja maior que o saldo do almoxarifado e localização de destino.

Itens

Depois de realizado o filtro na pasta Filtro, todos os itens localizados estarão disponíveis na pasta item, onde teremos duas grids, a de cima lista o item no almoxarifado e localização informados no cabeçalho da tela. Algumas informações importantes nessa grid são, a Qt.Mínima, Qt. Máxima e Saldo Atual.

Na grid de baixo, estão listados todos os itens que pertencem ao item de destino, cujo almoxarifado e localização sejam diferentes do destino, e seguindo o filtro. Algumas informações importantes nessa grid: Qt. Mínima, Qt. Máxima, Qt. Saldo. Qt. Trans. e Ok.

Podemos dizer que o grid de baixo lista os almoxarifados de origem, e o grid acima lista o destino.



Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	Unid.	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Saldo Atual	Qtde.Repor
31	0004MPC016	ITEM MEGA SISTEMAS	KG	32	0	0	0

Almox.	Descrição Almoxarifado	Local	Nome Localização	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Qt.Saldo	Qt.Transf.	Ok
10	Almox Producao	1	Produto Acabado	20	0	10	0	<input type="checkbox"/>
12	Camara Fria	1	Matéria Prima	25	0	50	0	<input type="checkbox"/>

Para realizar a distribuição, basta localizar o almoxarifado e localização de origem ao qual deseja marcar a opção "Ok" respectivo e informar à quantidade que deseja Transferir em Qt. Transf. Após isso clicar no botão Transferir.

Abaixo uma demonstração:

Materiais/Implementações

Foi selecionado para transferir 5 unidades do item 31 do almoxarifado 12, localização 1 para o destino.

Filtros		Itens								
Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	Unid.	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Saldo Atual	Qtde.Repor			
31	0004MPC016	ITEM MEGA SISTEMAS	KG	32	0	0	0			

Almox.	Descrição Almoxarifado	Local.	Nome Localização	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Qt.Saldo	Qt.Transf.	Ok
10	Almox Producao	1	Produto Acabado	20	0	10	5	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Camara Fria	1	Matéria Prima	25	0	50	0	<input type="checkbox"/>

Transferir
 Fechar

MEGA

Após a transferência, podemos verificar que o saldo do almoxarifado 10, localização baixo 5 unidades que foram acrescentadas no destino.

Filtros		Itens								
Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	Unid.	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Saldo Atual	Qtde.Repor			
31	0004MPC016	ITEM MEGA SISTEMAS	KG	32	0	5	5			

Almox.	Descrição Almoxarifado	Local.	Nome Localização	Qt.Mínima	Qt.Máxima	Qt.Saldo	Qt.Transf.	Ok
10	Almox Producao	1	Produto Acabado	20	0	5	0	<input type="checkbox"/>
12	Camara Fria	1	Matéria Prima	25	0	50	0	<input type="checkbox"/>

Transferir
 Fechar

MEGA

Materiais/Implementações

Essa transferência pode ser consulta no kardex, conforme exemplo abaixo:

Kardex											
E/S	Tipo Movto	Dt.Movimento	Data Doc.	Documento	Qtde Entrada	Qtde Saída	Qtde Atual	VI. Entrada	VI. Saída		
E	Entrada de Produtos para Ma	01/10/2009	01/10/2009	112233	5	0	65	15,23			
S	Saida pelo Faturamento	01/10/2009	01/10/2009	112233	0	5	215		0		1!

Característica de Estoque											
Saldo Atual por Natureza											
Movimentos Pendentes											
Almoxarifado	Localização	Natureza de Estoque	Descrição da Localização	Lote	Dt. Entrada	Dt. Validade	Quantidade	Referência			
10	1	Estoque Disponível	Produto Acabado	*	01/01/2000	01/01/2000	5	Endereçamento - H01 /			